

# CGM JOURNAL

---

## **Kravspesifikasjon**

CGM Medical Cloud



**Synchronizing**

## Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse .....	2
Arbeidsstasjoner.....	3
Minimumskrav.....	3
Anbefalte krav .....	3
Infrastruktur .....	4
Brannmur.....	4
Minimumskrav.....	4
Anbefalte krav for mer enn 10 samtidige brukere.....	4
Windows Update.....	4
Generelle anbefalinger til bruk av SKY og/eller webapplikasjoner .....	4

## Arbeidsstasjoner

### MINIMUMSKRAV

**Operativsystem:** Windows 10 eller nyere

**Arbeidsminne:** Mer enn 8GB RAM

**Internlagring:** SSD (40 % ledig kapasitet på systemdisk)

**Nettverksadapter:** 1Gbps Ethernet

**Skjerm/skjermopløsning:** 22'' eller større / 1920x1080 eller høyere

**Nettleser:** Microsoft Edge eller tilsvarende

### ANBEFALTE KRAV

**Arbeidsminne:** Mer enn 16GB RAM

## Infrastruktur

### BRANNMUR

Endepunkt	IP-adresse	Port
<a href="https://rdg.cgmmmedicalcloud.no">https://rdg.cgmmmedicalcloud.no</a>	77.221.234.37	HTTPS (443/TCP) & RDP-DTLS (3391/UDP)
<a href="https://portal.cgmmmedicalcloud.no">https://portal.cgmmmedicalcloud.no</a>	77.221.234.38	HTTP (80/TCP) & HTTPS (443/TCP)
<a href="https://api.cgmmmedicalcloud.no">https://api.cgmmmedicalcloud.no</a>	77.221.252.119	HTTPS (443/TCP)

### MINIMUMSKRAV

Hastighet lokalnett: 1Gbps Ethernet

Linjekapasitet: 20Mb eller mer

### ANBEFALTE KRAV FOR MER ENN 10 SAMTIDIGE BRUKERE

Hastighet lokalnett: 1Gbps Ethernet

Linjekapasitet: 50Mb eller mer

### WINDOWS UPDATE

Kunden er ansvarlig for at Windows er oppdatert med siste sikkerhetsoppdatering.

### GENERELLE ANBEFALINGER TIL BRUK AV SKY OG/ELLER WEBAPPLIKASJONER

CGM Journal tilbys som en kontinuerlig strøm fra tjenesten. Linjeforbindelse og pakketap vil derfor ha en direkte innvirkning på opplevelsen av stabilitet i løsningen. Brukere av løsningen bør tilstrebe en så god forbindelse som mulig gjennom kombinasjon av stabil ISP, godt nettverksutstyr/konfigurasjon og 0% pakketap.

Vi anbefaler derfor at du unngår for lavt intervall i innstillinger for hvilkemodus på din datamaskin, slik at du unngår å måtte reautentisere med to-faktor mot CGM Medical Cloud når maskinen skrus på igjen.

Innstillinger for hvilkemodus finner du i innstillinger for strømstyring / power options på din maskin.

